

| Parâmetros por Unidade de Operação             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parâmetro                                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| abrangenciaAnterior                            | Quantidade em horas que deverá ser descontada da data de coleta para determinar o início de abrangência de uma amostra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| abrangenciaPosterior                           | Quantidade em horas que deverá ser somado à data de coleta para determinar o fim de abrangência de uma amostra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ajusteAutomaticoEstadaNavioAposArqueacao       | Indica se será exibida tela para ajuste de produção dos apontamentos de estada navio, após o registro da arqueação na tela de estada de navio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| apontaPermanenciaNavio                         | Indica se terminal irá apontar permanência de navio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| apontarCarregamentoCaminhaoDiretoNavio         | Indica se deverá ser apontado automaticamente o carregamento de caminhão direto do navio, após a sua liberação do terminal.<br>Caso contrário o apontamento irá ocorrer durante o apontamento de desembarque do navio, vinculado às movimentações internas e expedição direta do navio.<br>Para o TMIB usar o valor false.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| APONTAR_DATA_FUTURO                            | Indica se deverá permitido apontar tempo de equipamentos ou operação de carga com data futura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| apontarDescargaCaminhaoDiretoNavio             | Indica se deverá ser apontada automaticamente a descarga de caminhão, após a sua liberação do terminal.<br>Caso contrário o apontamento irá ocorrer durante o apontamento de embarque do navio, vinculado às movimentações internas e descarga direta de caminhão pa<br>Para o TMIB - tarefa 10369 setar como false em homologação e produção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| apontarDescargaDiretaBarcaca                   | Indica se o apontamento de descarga direta de caminhao para barcaca deverá ocorrer durante o processo de recebimento e saída do modal.<br>Caso o valor for false, o apontamento ocorrerá quando for feito o apontamento de carregamento da barcaça.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| apontarEquipamento                             | Indica se terminal irá apontar apontamentos de tempo e de produção de equipamentos, usado nas validações de apontamentos e cálculo de indicadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| apontarOcorrenciaComOperacaoCargaBarcaca       | Indica se deverá ser chamada a tela de ocorrência de operação de carga, quando for clicado no botão salvar do apontamento de barcaça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| apontarOcorrenciaComOperacaoCargaFerroviario   | Indica se deverá ser chamada a tela de ocorrência de operação de carga, quando for clicado no botão salvar do apontamento de modal ferroviário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| apontarOcorrenciaComOperacaoCargaMaritimo      | Indica se deverá ser chamada a tela de ocorrência de operação de carga, quando for clicado no botão salvar do apontamento de navio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| apontarTempoSomenteEquipamentoPrincipalRota    | Indica se somente será apontado tempo do equipamento principal da rota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bloqueiaUsoSimultaneoTelaPesagem               | Indica se o uso simultâneo das telas de pesagens será bloqueado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| calculaDemurrage                               | Indica se será calculado ou não demurrage de estada de navio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| carregamentoCaminhaoExigeNotaFiscal            | Indica se será exigido nota fiscal na processo de carregamento de navio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| certificadoSslSiscomex                         | Descrição: Arquivo keystore com os certificados da cadeia de certificação SSL para comunicação com o Sistema Siscomex Tipo: File<br>Exemplo de Valor:<br><arquivo><br><nome>SiscomexKeyStoreSSL.jks</nome><br><tipo>application/octet-stream</tipo><br><conteudoBase64> Conteudo do arquivo convertido em base 64 </conteudoBase64> </arquivo>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| certificadosUsuarios                           | Descrição: Arquivos keystore com os certificados com as chaves privadas e públicas dos usuários Tipo: File<br>Exemplo de Valor:<br><arquivo><br><nome>ecpf-Fulano-De-Tal-01-2018.pfx</nome><br><senha>senhaDoUsuario</senha><br><tipo>application/x-pkcs12</tipo><br><conteudoBase64> Conteudo do arquivo convertido em base 64 </conteudoBase64> </arquivo><br><br>Observação:<br>Cada arquivo keystore deve ser informado com um valor do parâmetro.<br>Caso o usuário queira deixar a senha do certificado gravada no parâmetro, basta adicionar a tag "<senha>senhaDoUsuario</senha>" com a senha dentro do con                                                                                                                                   |
| classeAutomacaoImagensOCR                      | Indica o pacote e classe especifica do cliente para busca das imagens de OCRs para exibição nos tickets de pesagem<br>Exemplo de Valor: com.arcadian.logOne.tgg.interfaces.gtt.ImagensOCRImpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| classeAutomacaoOrigemDestinoDepositoRodoviario | Indica o pacote e classe especifica do cliente utilizada no fluxo automático do processo de registro da origem e destino depósito para caminhões<br>Exemplo de Valor: com.arcadian.logOne.tgpm.automacao.AutomacaoOrigemDestinoDepositImpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| classeAutomacaoPesagemRodoviaria               | Indica o pacote e classe especifica do cliente utilizada no fluxo automático do processo da pesagem rodoviária<br>Exemplo de Valor: com.arcadian.logOne.tgg.automacao.AutomacaoPesagemRodoviariaImpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| classificacaoCaminhaoCarregamento              | Indica o local onde deverá ser verificada a existência de qualidade do caminhão na operação de carregamento.<br>Pode ter os seguintes valores: antes.Pesagem.Entrada - qualidade terminal tem que ser informada antes da pesagem de entrada antes.Pesagem.Saida - qualidade terminal tem que ser informada antes da pesagem de saída antes.Liberacao - qualidade terminal tem que ser informada antes da liberação<br><br>Se for definido que a classificação ocorrerá antes da pesagem de saída (antes.Pesagem.Saida), o parâmetro "movimentacao.carga.caminhao.pesagem.saida" de<br><br>Se for definido que a classificação ocorrerá antes da liberação do modal (antes.Liberacao), o parâmetro "movimentacao.carga.caminhao.pesagem.saida" deve es |
| classificacaoCaminhaoDescarga                  | Indica o local onde deverá ser verificada a existência de qualidade do caminhão na operação de descarga.<br>Pode ter os seguintes valores: antes.Pesagem.Entrada - qualidade terminal tem que ser informada antes da pesagem de entrada antes.Pesagem.Saida - qualidade terminal tem que ser informada antes da pesagem de saída antes.Liberacao - qualidade terminal tem que ser informada antes da liberação<br><br>Se for definido que a classificação ocorrerá antes da pesagem de saída (antes.Pesagem.Saida), o parâmetro "movimentacao.carga.caminhao.pesagem.saida" de<br><br>Se for definido que a classificação ocorrerá antes da liberação do modal (antes.Liberacao), o parâmetro "movimentacao.carga.caminhao.pesagem.saida" deve es     |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| classificacaoVagaoCarregamento                     | <p>Indica o local onde deverá ser verificada a existência de qualidade do vagão na operação de carregamento.<br/>Pode ter os seguintes valores: antes.Pesagem.Entrada - qualidade terminal tem que ser informada antes da pesagem de entrada antes.Pesagem.Saida - qualidade terminal tem que ser informada antes da pesagem de saída antes.Liberacao - qualidade terminal tem que ser informada antes da liberação</p> <p>Se for definido que a classificação ocorrerá antes da pesagem de saída (antes.Pesagem.Saida), o parâmetro "movimentacao.carga.vagao.pesagem.saida" deve</p> <p>Se for definido que a classificação ocorrerá antes da liberação do modal (antes.Liberacao), o parâmetro "movimentacao.carga.vagao.pesagem.saida" deve estar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| classificacaoVagaoDescarga                         | <p>Indica o local onde deverá ser verificada a existência de qualidade do vagão na operação de descarga.<br/>Pode ter os seguintes valores: antes.Pesagem.Entrada - qualidade terminal tem que ser informada antes da pesagem de entrada antes.Pesagem.Saida - qualidade terminal tem que ser informada antes da pesagem de saída antes.Liberacao - qualidade terminal tem que ser informada antes da liberação</p> <p>Se for definido que a classificação ocorrerá antes da pesagem de saída (antes.Pesagem.Saida), o parâmetro "movimentacao.carga.vagao.pesagem.saida" deve</p> <p>Se for definido que a classificação ocorrerá antes da liberação do modal (antes.Liberacao), o parâmetro "movimentacao.carga.vagao.pesagem.saida" deve estar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| completudeAtracaoNavio                             | <p>Indica se no encerramento de uma estada de navio será exigido a completude das informações de atracação e desatracação da estada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| configuracaoCancelaOrigemDestinoDepositoRodoviario | <p>Descrição: Configuração XML para solicitação de aberturas de cancelas para acesso dos caminhões aos tombadores do Terminal Tipo: Text<br/>Exemplo de Valor:</p> <pre>&lt;configuracaoCancela&gt;   &lt;ativo&gt;N&lt;/ativo&gt;   &lt;classe&gt;com.arcadian.logOne.tgpm.interfaces.dsdevelop.automacao.Cancela&lt;/classe&gt;   &lt;webservice&gt;http://10.188.147.28:8085/tgpm/ws?WSDL&lt;/webservice&gt;   &lt;intervaloExecucaoAutomatica&gt;2&lt;/intervaloExecucaoAutomatica&gt;   &lt;tombadores&gt;     &lt;tombador codigoExterno="6"&gt;       &lt;nome&gt;Tombador 1&lt;/nome&gt;       &lt;cancelas&gt;         &lt;cancela sequencia="1"&gt;           &lt;numero&gt;1&lt;/numero&gt;           &lt;equipamento&gt;6&lt;/equipamento&gt;         &lt;/cancela&gt;         &lt;cancela sequencia="2"&gt;           &lt;numero&gt;2&lt;/numero&gt;           &lt;equipamento&gt;6&lt;/equipamento&gt;         &lt;/cancela&gt;       &lt;/cancelas&gt;     &lt;/tombador&gt;     &lt;tombador codigoExterno="7"&gt;       &lt;nome&gt;Tombador 2&lt;/nome&gt;       &lt;cancelas&gt;         &lt;cancela sequencia="1"&gt;           &lt;numero&gt;1&lt;/numero&gt;           &lt;equipamento&gt;7&lt;/equipamento&gt;         &lt;/cancela&gt;         &lt;cancela sequencia="2"&gt;           &lt;numero&gt;2&lt;/numero&gt;           &lt;equipamento&gt;7&lt;/equipamento&gt;         &lt;/cancela&gt;       &lt;/cancelas&gt;     &lt;/tombador&gt;   &lt;/tombadores&gt; &lt;/configuracaoCancela&gt;</pre> |

Descrição: Configuração XML para envio de mensagens aos displays do Terminal Tipo: Text  
Exemplo de Valor:

```
<configuracaoDisplay>
  <ativo>N</ativo>
  <classe>com.arcadian.logOne.tgg.interfaces.lamix.Display</classe>
  <webservice />
  <depuracaoAtiva>S</depuracaoAtiva>
  <numeroTentativasConexaoServidor>3</numeroTentativasConexaoServidor>
  <numeroSegundosTimeoutConexaoServidor>60</numeroSegundosTimeoutConexaoServidor>
  <displays>
    <display id="1">
      <codigo>BALANCA_ENTRADA</codigo>
      <nome>Balança de Entrada</nome>
      <local>Balança</local>
      <numeroLinhas>2</numeroLinhas>
      <numeroColunas>10</numeroColunas>
      <ip>192.168.168.138</ip>
      <porta>44818</porta>
      <velocidadeExibicao>2</velocidadeExibicao>
      <exibe>S</exibe>
      <ativo>N</ativo>
      <centralizaMensagem>S</centralizaMensagem>
      <numeroSegundosTimeoutConexaoServidor>20</numeroSegundosTimeoutConexaoServidor>
    </display>
    <display id="2">
      <codigo>BALANCA_SAIDA</codigo>
      <nome>Balança de Saida</nome>
      <local>Balança</local>
      <numeroLinhas>2</numeroLinhas>
      <numeroColunas>10</numeroColunas>
      <ip>192.168.168.139</ip>
      <porta>44818</porta>
      <velocidadeExibicao>2</velocidadeExibicao>
      <exibe>S</exibe>
      <ativo>N</ativo>
      <centralizaMensagem>S</centralizaMensagem>
      <numeroSegundosTimeoutConexaoServidor>20</numeroSegundosTimeoutConexaoServidor>
    </display>
    <display id="3">
      <codigo>TOMB1_EXTERNO</codigo>
      <nome>Tombador 01 Externo</nome>
      <local>Tombador</local>
      <numeroLinhas>2</numeroLinhas>
      <numeroColunas>10</numeroColunas>
      <ip>192.168.168.141</ip>
      <porta>44818</porta>
      <velocidadeExibicao>2</velocidadeExibicao>
      <exibe>S</exibe>
      <ativo>N</ativo>
      <centralizaMensagem>S</centralizaMensagem>
      <numeroSegundosTimeoutConexaoServidor>20</numeroSegundosTimeoutConexaoServidor>
    </display>
    <display id="4">
      <codigo>TOMB1_INTERNO</codigo>
      <nome>Tombador 01 Interno</nome>
      <local>Tombador</local>
      <numeroLinhas>1</numeroLinhas>
      <numeroColunas>8</numeroColunas>
      <ip>192.168.168.143</ip>
      <porta>44818</porta>
      <velocidadeExibicao>2</velocidadeExibicao>
      <exibe>S</exibe>
      <ativo>N</ativo>
      <centralizaMensagem>S</centralizaMensagem>
      <numeroSegundosTimeoutConexaoServidor>20</numeroSegundosTimeoutConexaoServidor>
    </display>
    <display id="5">
      <codigo>TOMB2_EXTERNO</codigo>
      <nome>Tombador 02 Externo</nome>
      <local>Tombador</local>
      <numeroLinhas>2</numeroLinhas>
      <numeroColunas>10</numeroColunas>
      <ip>192.168.168.140</ip>
      <porta>44818</porta>
      <velocidadeExibicao>2</velocidadeExibicao>
      <exibe>S</exibe>
      <ativo>N</ativo>
      <centralizaMensagem>S</centralizaMensagem>
      <numeroSegundosTimeoutConexaoServidor>20</numeroSegundosTimeoutConexaoServidor>
    </display>
    <display id="6">
      <codigo>TOMB2_INTERNO</codigo>
      <nome>Tombador 02 Interno</nome>
      <local>Tombador</local>
      <numeroLinhas>1</numeroLinhas>
      <numeroColunas>8</numeroColunas>
      <ip>192.168.168.142</ip>
      <porta>44818</porta>
      <velocidadeExibicao>2</velocidadeExibicao>
      <exibe>S</exibe>
      <ativo>N</ativo>
      <centralizaMensagem>S</centralizaMensagem>
      <numeroSegundosTimeoutConexaoServidor>20</numeroSegundosTimeoutConexaoServidor>
    </display>
  </displays>
</configuracaoDisplay>
```

configuracaoEnvioMensagemDisplays

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| configuracaoImportacaoNfeRodoviarioTransito                  | <p>Descrição: Configuração XML utilizada pela Tarefa periodica para importação das NF-e para criação de estados de caminhões em trânsito Tipo: Text</p> <p>Exemplo de Valor:</p> <pre>&lt;configuracaoImportacaoNfeModalRodoviario&gt; &lt;diretorio&gt;C:\Arcadian\previsao\rodoviario&lt;/diretorio&gt; &lt;quantidadeArquivosImportar&gt;100&lt;/quantidadeArquivosImportar&gt; &lt;classesLeituraDadosModalRodoviario&gt;com.arcadian.logOne.web.importacaoNfe.automatico.ModalRodoviarioNFEAmaggiUtil,com.arcadian.logOne.web.impo &lt;criaModalCargaRodoviarioAutomatico&gt;N&lt;/criaModalCargaRodoviarioAutomatico&gt; &lt;dadosEmail&gt; &lt;ativo&gt;N&lt;/ativo&gt; &lt;protocol&gt;imap&lt;/protocol&gt; &lt;host&gt;smtp.gmail.com&lt;/host&gt; &lt;port&gt;993&lt;/port&gt; &lt;userName&gt;unitapajos.xml@gmail.com&lt;/userName&gt; &lt;password&gt;XXXXXXXXXX&lt;/password&gt; &lt;folderBaixados&gt;Processados&lt;/folderBaixados&gt; &lt;/dadosEmail&gt; &lt;/configuracaoImportacaoNfeModalRodoviario&gt; Detalhamento: classesLeituraDadosModalRodoviario: Classes especificas utilizadas para extrair dados do caminhão para criação da estada prevista. Em alguns casos as inform obrigatoria para a geração do XML da Nfe. Sendo assim, o terminal estabelece um acordo com o cliente para ele insere estas informações seguindo um padrão d nota fiscal, mas nem sempre estes valores seguem um padrão. Desta maneira, é necessário contruir uma classe especifica do cliente para a leitura destas inform criaModalCargaRodoviarioAutomatico: Se valor "N", caso não seja encontrada nenhuma informação referente as placas semi-reboques do caminhão, então nenh "S", uma placa semireboque será criada com o mesmo valor da placa do cavalo.</pre> |
| configuracaoInterfaceDue                                     | <p>Descrição: Configuração XML com as informações do Terminal para utilização da Interface DUE Tipo: Text</p> <p>Exemplo de Valor:</p> <pre>&lt;dadosInterfaceDue&gt; &lt;codigoURF&gt;0817800&lt;/codigoURF&gt; &lt;codigoRA&gt;8931348&lt;/codigoRA&gt; &lt;referenciaLocalRecepcao&gt;referenciaLocalRecepcao&lt;/referenciaLocalRecepcao&gt; &lt;urlSiscomex&gt;https://val.portalunico.siscomex.gov.br&lt;/urlSiscomex&gt; &lt;senhaKeystoreSsl&gt;ckpass&lt;/senhaKeystoreSsl&gt; &lt;/dadosInterfaceDue&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| configuracaoTipoServicosLogAutomacao                         | <p>Descrição: Configuração XML dos tipos de serviços para criação e consulta de logs dos processos automáticos Tipo: Text</p> <p>Exemplo de Valor:</p> <pre>&lt;operacoes&gt; &lt;operacao id="1"&gt; &lt;ativo&gt;N&lt;/ativo&gt; &lt;identificador&gt;RODOVIARIO&lt;/identificador&gt; &lt;tipoServico&gt;RECEBIMENTO_RODOVIARIO&lt;/tipoServico&gt; &lt;/operacao&gt; &lt;operacao id="2"&gt; &lt;ativo&gt;N&lt;/ativo&gt; &lt;identificador&gt;RODOVIARIO&lt;/identificador&gt; &lt;tipoServico&gt;PESAGEM_ENTRADA_RODOVIARIO&lt;/tipoServico&gt; &lt;/operacao&gt; &lt;/operacoes&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| configuracaoValidacaoAcessoOrigemDestinoDepositoRodoviario   | <p>Descrição: Configuração XML para validação do acesso do caminhão aos tombadores do Terminal Tipo: Text</p> <p>Exemplo de Valor:</p> <pre>&lt;configuracaoValidacaoAcesso&gt; &lt;ativo&gt;N&lt;/ativo&gt; &lt;classe&gt;com.arcadian.logOne.tgpm.interfaces.dsdevelop.automacao.ValidaAcesso&lt;/classe&gt; &lt;webservice&gt;http://10.188.147.28:8085/tgpm/ws?WSDL&lt;/webservice&gt; &lt;intervaloExecucaoAutomatica&gt;3&lt;/intervaloExecucaoAutomatica&gt; &lt;buscaDocumentoMotorista&gt;5&lt;/buscaDocumentoMotorista&gt; &lt;/configuracaoValidacaoAcesso&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| configuracaoVerificaColetaDocumentoAcessoLiberacaoRodoviario | <p>Descrição: Configuração XML para verificação do depósito na urna do documento de acesso do motorista na saída do caminhão do Terminal Tipo: Text</p> <p>Exemplo de Valor:</p> <pre>&lt;configuracaoVerificaColetaDocumentoAcesso&gt; &lt;ativo&gt;N&lt;/ativo&gt; &lt;classe&gt;com.arcadian.logOne.tgpm.interfaces.dsdevelop.automacao.ValidaAcesso&lt;/classe&gt; &lt;webservice&gt;http://10.188.147.28:8085/tgpm/ws?WSDL&lt;/webservice&gt; &lt;intervaloExecucaoAutomatica&gt;2&lt;/intervaloExecucaoAutomatica&gt; &lt;codigoLeitora&gt;8&lt;/codigoLeitora&gt; &lt;/configuracaoVerificaColetaDocumentoAcesso&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| considerarAirDraftNavioBercoCenario                          | Indica se deverá ser ou não considerado o air draft do navio ou da chegada do navio com os limites do berço, durante a simulação do berço de atracação no cen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| considerarCaladoNavioBercoCenario                            | Indica se deverá ser ou não considerado o calado do navio ou da chegada do navio com os limites do berço, durante a simulação do berço de atracação no cená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| considerarComprimentoNavioBercoCenario                       | Indica se deverá ser ou não considerado o comprimento do navio com os limites do berço, durante a simulação do berço de atracação no cenários de line-up.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| considerarInicioOperacaoNavioCalculoDemurrage                | Indica se o início da operação deve ser considerado para o cálculo de demurrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| considerarLarguraNavioBercoCenario                           | Indica se deverá ser ou não considerado a largura do navio com os limites do berço, durante a simulação do berço de atracação no cenários de line-up.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dataInicioOperacao                                           | Data, no formato DD/MM/YYYY, onde ocorreram as primeiras operações de carga do terminal após implantação do LogOne. Corresponde à data de início de util                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| descontoUmidade                                              | Tipo usado no desconto de umidade: Base.Seca (toda a umidade), Base.Padrao (Percentual padrão) ou Sem.Desconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Descrição: Configuração XML de dispositivos do Terminal para utilização em Interfaces. Ex: Leitoras TAG RFID, Cancelas, etc...

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dispositivosTerminal                              | <p>Tipo: Text</p> <p>Exemplo de Valor:</p> <pre>&lt;dispositivos&gt; &lt;!--Leitura de TAG RFID--&gt; &lt;dispositivo id="1"&gt;   &lt;tipo&gt;leitorIdentificacaoAutomatica&lt;/tipo&gt;   &lt;identificador&gt;LeitorRFIDRecebimentoRodoviario&lt;/identificador&gt;   &lt;nome&gt;Faturamento Entrada&lt;/nome&gt;   &lt;local&gt;Faturamento&lt;/local&gt;   &lt;ativo&gt;N&lt;/ativo&gt;   &lt;configuracao&gt;configuracao.identificacao.automatica.recebimento.descarga.rodoviaria&lt;/configuracao&gt; &lt;/dispositivo&gt; &lt;dispositivo id="2"&gt;   &lt;tipo&gt;leitorIdentificacaoAutomatica&lt;/tipo&gt;   &lt;identificador&gt;LeitorRFIDLiberacaoRodoviario&lt;/identificador&gt;   &lt;nome&gt;Faturamento Saída&lt;/nome&gt;   &lt;local&gt;Faturamento&lt;/local&gt;   &lt;ativo&gt;N&lt;/ativo&gt;   &lt;configuracao&gt;configuracao.identificacao.automatica.liberacao.rodoviario&lt;/configuracao&gt; &lt;/dispositivo&gt; &lt;!--Cancelas para abertura manual --&gt; &lt;dispositivo id="3" &gt;   &lt;tipo&gt;cancela&lt;/tipo&gt;   &lt;identificador&gt;Classificacao_Rodoviaria&lt;/identificador&gt;   &lt;nome&gt;Classificação Rodoviária&lt;/nome&gt;   &lt;local&gt;Classificação Rodoviária&lt;/local&gt;   &lt;classe&gt;com.arcadian.logOne.tgpm.interfaces.dsdevelop.automacao.Cancela&lt;/classe&gt;   &lt;webservice&gt;http://10.188.147.28:8085/tgpm/ws?WSDL&lt;/webservice&gt;   &lt;cancelas&gt;     &lt;cancela sequencia="1"&gt;       &lt;numero&gt;1&lt;/numero&gt;       &lt;equipamento&gt;15&lt;/equipamento&gt;     &lt;/cancela&gt;   &lt;/cancelas&gt; &lt;/dispositivo&gt; &lt;/dispositivos&gt;</pre> |
| enviarNotaRecebidaParcialCct                      | Indica se deve ou não enviar nota recebida parcial na interface DUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| eventoPadraoOperacaoEquipamento                   | Id do evento que representa equipamento operando, usado no apontamento automático dos apontamentos de tempo de operação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| exibirDepositoInativoExtratoEstoque               | Indica se depósito inativo será exibido na lista de seleção das telas de extrato e extrato por proprietário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| exibirSomenteCaminhoesQueSairamTriagem            | Indica se deverá ser exibido somente caminhões já liberados da triagem no grid do menu Triagem em Rodoviário.<br>Tipo: Lógico<br>Valores: true ou false                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| exibirStatusLeituraOcrTicketPesagem               | Indica se será exibido o status da leitura de OCR no ticket de pesagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| exigeClassificacaoCompletaFerroviario             | Determina se todos os valores devem ser preenchidos na classificação Ferroviária.<br>Tipo: Lógico<br>Valores: true ou false                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| exigeClassificacaoCompletaRodoviario              | Determina se todos os valores devem ser preenchidos na classificação Rodoviária.<br>Tipo: Lógico<br>Valores: true ou false                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| exigeDeclaracaoImportacaoDescargaNavioDeposito    | Indica se será obrigatório a informação de declaração de importação no planejamento de descarga de navio para depósito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| exigeDeclaracaoImportacaoDescargaNavioFerroviario | Indica se será obrigatório a informação de declaração de importação no planejamento de descarga de navio para modal ferroviário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| exigeDeclaracaoImportacaoDescargaNavioFluvial     | Indica se será obrigatório a informação de declaração de importação no planejamento de descarga de navio para modal fluvial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| exigeDeclaracaoImportacaoDescargaNavioRodoviario  | Indica se será obrigatório a informação de declaração de importação no planejamento de descarga de navio para modal rodoviário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| formaApropriacaoDescargaImportacao                | Tipo de cálculo de rateio de carga importada usada no rateio de movimentação de armazenamento de carga no terminal. Valores possíveis:<br>proporcao.carga.documento.di (usada pelo TMIB) e proporcao.carga.realizada.di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| formaObtencaoPesoVagao                            | Indica a forma de obtenção da quantidade descarregada de vagão de uma composição ferroviária quando não for informada manualmente. Os valores possíveis<br>"nota.fiscal.vagao" (proveniente dos pesos das notas fiscais do vagão)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| horaInicioDia                                     | Indica a hora de início de dia no terminal para controle de estoque contábil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| identificacaoAlternativaPessoaFisica              | Identificação alternativa de Pessoa Física. A principal é CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| identificadorSistemaAutomacao                     | Identificador do sistema de automação, usado na interface de obtenção de apontamento de tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| idEventoIntertravado                              | Id do evento de apontamento de tempo que significa intertravamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| importacaoUnidadeOperacional                      | Indica se a unidade operacional tem importação de carga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| imprimirTicketRodoviarioLiberarModalPesagemSaida  | Indica se o ticket rodoviário deverá ser impresso na pesagem de saída e se o modal deverá ser liberado sem usar a tela de liberação de modal. Caso contrario o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| imprimirTicketRodoviarioPesagemSaida              | Indica se o ticket de pesagem de saída de modal rodoviário será impresso na pesagem de saída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| imprimirTicketVagaoLiberarModalPesagemSaida       | Indica se o ticket do vagão será impresso na pesagem de saída, sem usar a tela de liberação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| indicadoresSituacaoPendente                       | Lista de Indicadores que quando usados nos apontamentos de tempo, irão obrigar a aprovação ou recusa destes apontamentos.<br>O parâmetro pode ter varios valores de parâmetros com os identificadores dos indicadores primarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| inicioFimOperacaoEstadaNavioInformadaManualmente  | Indica se as datas de início e fim de operação de navio, deverão ser informadas manualmente na tela de atracação de estada de navio, ou caso contrário, apuram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| inicioOperacaoComboioTerminal                     | Data de início de uso de comboios barcas no LogOne. Usado quando terminal tratou, inicialmente, cada barca como uma estada e depois passou a usar co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| liberarComboioAposUltimaDesatracaoBarcaca         | Indica se a liberação de comboio deverá ser automática após o apontamento de permanência de desatracação da última barca do comboio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| listaIdentificadorCfopEnvioCct                    | Indica a lista de CFOPs que deverão ser considerados para envio ao CCT. Se não tiver valores cadastrados serão disponibilizadas notas com qualquer CFOP p<br>Exemplo de Valor:<br>5501<br>5102<br>Observação: Cada CFOP deve ser informado com um valor do parâmetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| maskaEdicaoPlacaFerroviario                       | Máscara para edição do identificador do vagão<br>Exemplo de Valor: aaa-9999999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| maskaEdicaoPlacaRodoviario                        | Máscara para edição das placas cavalo e semirreboque<br>Exemplo de Valor: aaa9*99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| maskaValidacaoPlacaFerroviario                    | Máscara para validação do identificador do vagão<br>Exemplo de Valor: [A-Z]{3}-{0-9}[7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| maskaValidacaoPlacaRodoviario                     | Máscara para validação das placas cavalo e semirreboque<br>Exemplo de Valor: [A-z]{3}[0-9]{1}[A-z0-9]{1}[0-9]{2}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| minutosDescargaComposicaoFerroviaria              | Indica a quantidade média, em minutos, de duração de descarga de composição, usada no planejamento de composição ferroviária, para avaliar se capacidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| movimentacaoCargaCaminhaoPesagemSaida                   | Indica se o apontamento de movimentação de carga deverá ocorrer na pesagem de saída do caminhão, caso contrário deverá ocorrer na liberação do caminhão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| movimentacaoCargaVagaoPesagemSaida                      | Indica se o aponatmento de movimentação de carga deverá ocorrer na pesagem de saída do vagão, caso contrário deverá ocorrer na liberação do vagão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| movimentacaoInternaComPesagemSaida                      | Indica se será obrigatória a ocorrência de pesagem de saída para caminhões de movimentação interna entre navio e deposito ou entre depósitos, antes da sua lib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| notaFiscalObrigatoriaRecebimentoModalFerroviario        | Indica se deverá ser exigido nota fiscal no recebimento de modal ferroviario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| numeroDiasRetencaoRegistrosEventosLogs                  | Indica o número de dias que os registros de eventos consumidos, execuções de tarefas e logs ainda permanecerão na aplicação antes de serem removidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| numeroSegundosTentativaConexaoInterfaceWebService       | Define a quantidade em segundos para configuração dos timeout de conexão e resposta no consumo de webservices. O timeout da resposta será o valor da qua<br>Exemplo de Valor: 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| numeroTentativasConexaoInterfaceWebService              | Define o número de tentativas que serão executadas até o webservice ser consumido com sucesso<br>Exemplo de Valor: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| operacaoModalFerroviariaExigePlano                      | Indica se as operações de modais ferroviários exigem planejamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| operacaoModalFluvialExigePlano                          | Indica se as operações de modais fluviais (barcaças) exigem planejamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| operacaoModalFluxocontinuoExigePlano                    | Indica se as operações de modais de fluxo contínuo exigem planejamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| operacaoModalMaritimoExigePlano                         | Indica se as operações de modais marítimos exigem planejamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| operacaoModalRodoviariaExigePlano                       | Indica se as operações de modais rodoviários exigem planejamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| palavrasPermitidasImportacaoNfeTransito                 | Usado na importação de rodoviário e notas pela tarefa ImportacaoRodoviarioNfe. Permite filtrar através de palavras ou textos os xmls aceitáveis para importação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| percentualAvisoProximidadeCapacidadeDeposito            | Percentual em relação à capacidade máxima de depósito, usado na validação do planejamento. Quando atingido ou ultrapassado durante o registro do planejame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| percentualAvisoProximidadeValorOrdemEmbarque            | Percentual em relação à quantidade da ordem de embarque, usado na validação do planejamento. Quando atingido ou ultrapassado durante o registro do planeja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| percentualVariacaoDeclaracaoImportacao                  | Indica o percentual admissível de variação entre a quantidade movimentada e a quantidade da Declaração de Importação. Caso este percentual atingido ou ultra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| permiteCorrecaoCaminhaoNaoLiberado                      | Indica se caminhões poderão ser corrigidos antes de serem liberados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| permitirDigitacaoQuantidadeMovimentacaoInterna          | Indica se será permitido digitação da quantidade de movimentação interna durante apontamento da movimentação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| placaSemirreboquelgualPlacaCavalo                       | Indica se a placa de semirreboque será sempre considerada igual a do cavalo, não precisando ser informada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| planejamentoCarregamentoBarcacasObrigatorio             | Indica se o planejamento de carregamento de barcaça será obrigatório e validado durante o apontamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| planejamentoCarregamentoFerroviarioObrigatorio          | Indica se o planejamento de carregamento ferroviário será obrigatório e validado durante o apontamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| planejamentoCarregamentoFluxoContinuoObrigatorio        | Indica se o planejamento de carregamento de modal contínuo será obrigatório e validado durante o apontamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| planejamentoCarregamentoRodoviarioObrigatorio           | Indica se o planejamento de carregamento rodoviário será obrigatório e validado durante o apontamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| planejamentoDescargaBarcacasObrigatorio                 | Indica se o planejamento de descarga de barcaça será obrigatório e validado durante o apontamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| planejamentoDescargaFerroviarioObrigatorio              | Indica se o planejamento de descarga de modal ferroviário será obrigatório e validado durante o apontamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| planejamentoDescargaFluxoContinuoObrigatorio            | Indica se o planejamento de descarga de modal contínuo será obrigatório e validado durante o apontamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| planejamentoDescargaRodoviarioObrigatorio               | Indica se o planejamento de descarga de modal rodoviário será obrigatório e validado durante o apontamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| planejamentoDesembarqueNavioObrigatorio                 | Indica se o planejamento de descarga de navio será obrigatório e validado durante o apontamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| planejamentoEmbarqueNavioObrigatorio                    | Indica se o planejamento de descarga de navio será obrigatório e validado durante o apontamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ponderarQualidade                                       | Indica se deverão ser ponderado qualidade no destino da movimentação de carga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| processoLimiteCancelamentoEstadaModal                   | Indica o processo limite para permissão do cancelamento para a estada do modal Pode ter os seguintes valores:<br>antes.Pesagem.Entrada - Cancelamento permitido antes da pesagem de entrada.<br>antes.Pesagem.Saida - Cancelamento permitido antes da pesagem de saída.<br>antes.Liberacao - Cancelamento permitido antes da liberação. liberado - Cancelamento permitido para estadas liberadas.<br><br>Os valores 'antes.Pesagem.Entrada' e 'antes.Pesagem.Saida' são exclusivos para as operações de rodoviário e vagão. Caso um destes valores seja selecionado como: Barcaças, Comboios, Composição Ferroviário, etc. Os valores 'antes.Liberacao' e 'liberado' vale para todos os modais. |
| producaoTempoEmConjunto                                 | Indica se deverá ser registrado automaticamente apontamento de tempo de operação para um apontamento de produção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| proprietarioImportacaoNfe                               | Parametro que define se o proprietario da carga sera o destinatario ou emitente da nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| quantidadeHorasComparativoTefPainelAntiFraude           | Quantidade mínima de horas usadas no comparativo "TEF >=" do Painei Rodoviário Anti-Fraude.<br>Caminhões com intervalos de horas entre a data chegada na triagem e pesagem de saída maior ou igual a este valor serão exibidos e contabilizados no painel.<br>O valor default é 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| quantidadeHorasIntervaloPesagemInferiorPainelAntiFraude | Quantidade máxima de horas usadas no comparativo "Intervalo Pesagens <=" do Painei Rodoviário Anti-Fraude.<br>Caminhões com intervalos de horas entre a data de pesagem de saída e data de pesagem de entrada menor ou igual a este valor serão exibidos e contabilizados O valor default é 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| quantidadeHorasIntervaloPesagemSuperiorPainelAntiFraude | Quantidade mínima de horas usadas no comparativo "Intervalo Pesagens >=" do Painei Rodoviário Anti-Fraude.<br>Caminhões com intervalos de horas entre a data de pesagem de saída e data de pesagem de entrada maior ou igual a este valor serão exibidos e contabilizados O valor default é 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| registraDocumentacaoAduaneira                        | Quantidade máxima de minutos usadas no comparativo "Pesagens Iguais (X min)" do Painel Rodoviário Anti-Fraude. Indica se deverá ser avaliada a existência de documentação aduaneira (DDE, RE, DI) durante encerramento da estada de navio. |
| quantidadeMinutosLimitePesagensIguais                | Caminhões em sequência que tiveram mesmo peso den entrada ou saída apurado na mesma balança até o limite de minutos informados nesta parâmetro serão O valor default é 10.                                                                 |
| restringirDepositosDestinoProdutoNotaFiscal          | Define se os depósitos exibidos em Origem/Destino serão somente do produto da Nota.                                                                                                                                                        |
| quebrarIntervaloSequenciasModaisFerroviario          | Indica se deverá ser quebrados o intervalo de sequencia inicial a final de modal de carga informados nos apontamentos de movimentação de composição ferrov                                                                                 |
| sentidoApuracaoProdutoIniciadorFaseEntradaCarga      | Indica qual sentido das movimentações de carga deverá ser considerado na apuração dos indicadores de produção, para as fases de entrada de carga: QtdFase                                                                                  |
| recebeCaminhaoSomenteComEstadaEmTransito             | Indica se deverá receber somente caminhão que já estava registrado como em trânsito                                                                                                                                                        |
| securacaoApuracaoProdQuebraDestinoFaseSaídaCarga     | Indica se deverá ser recusado o caminhão de carga que deverá ser recusado o caminhão de carga que deverá ser recusado o caminhão de carga de produção, para as fases de saída de carga: QtdFaseP                                           |
| recusaCaminhaoComQuebraPesoBruto                     | Indica se deverá ser recusado caminhão com quebra de peso bruto (retorno de exceção)                                                                                                                                                       |
| recusaCaminhaoComQuebraPesoLiquido                   | Indica se deverá ser recusado caminhão com quebra de peso liquido (retorno de exceção)                                                                                                                                                     |
| sequenciaApontamentoEmConformidadeRota               | Indica se o usuário pode excluir ou incluir sequencias no apontamento de produção de equipamentos, permitindo que fique diferente da definicao da rota                                                                                     |
| recusaModalComQuebraNotaFiscal                       | Indica se deverá ser recusado modal que apresente quebra entre a quantidade nota fiscal e quantidade apurada no terminal                                                                                                                   |
| tecupoVagaoComQuebraNotaFiscal                       | Indica se deverá ser recusado vagão com quebra de peso bruto entre nota fiscal e quantidade de vagão de produção, usada no cálculo de abrangência para apuração do plano                                                                   |
| recusaVagaoComQuebraPesoBruto                        | Indica se deverá ser recusado vagão com quebra de peso bruto (retorno de exceção)                                                                                                                                                          |
| recusaVagaoComQuebraPesoLiquido                      | Define o tipo de resumo usado nas telas de pesagem de entrada e saída de caminhão. Indica se deverá ser recusado vagão com quebra de peso liquido (retorno de exceção)                                                                     |
| tipoResumoPesagemCaminhao                            | Os tipos que devem ser informados no valor do parametro são:<br>- "somente.com.peso.nota" ou<br>- "com.pesos.origem"                                                                                                                       |
| registraArqueacao                                    | Indica se deverá ser avaliada a existência de arqueação durante encerramento da estada de navio                                                                                                                                            |
| tipoResumoPesagemVagao                               | Define o tipo de resumo usado nas telas de pesagem de entrada e saída de vagão.<br>Os tipos que devem ser informados no valor do parâmetro são:<br>- "somente.com.peso.nota" ou<br>- "com.pesos.origem"                                    |
| tiposOperacoesValidarNotaFiscalRecebimentoRodoviario | Tipos de operações que exigem validação de NF associada<br>Valores: Representados pelo enum TipoOperacaoModal (CARGA, DESCARGA, SEM_MOVIMENTACAO_CARGA, etc).                                                                              |
| unidadeMedidaDefaultBillOfLading                     | Id da unidade medida default da carga do bill of lading                                                                                                                                                                                    |
| unidadeMedidaDefaultDeclaracaoDespachoExportacao     | Id da unidade medida default da carga da declaração de despacho de exportação                                                                                                                                                              |
| unidadeMedidaDefaultDeclaracaoImportacao             | Id da unidade medida default da carga da declaração de importação                                                                                                                                                                          |
| unidadeMedidaDefaultNotaFiscalAjusteEstoque          | Id da unidade medida default usado nas notas fiscais de ajuste                                                                                                                                                                             |
| unidadeMedidaDefaultNotaFiscalExportacao             | Id da unidade medida default usado nas notas fiscais de exportação                                                                                                                                                                         |
| unidadeMedidaDefaultNotaFiscalFluxoContinuo          | Id da unidade medida default usado nas notas fiscais de fluxo contínuo                                                                                                                                                                     |
| unidadeMedidaDefaultNotaFiscalImportacao             | Id da unidade medida default usado nas notas fiscais de fluxo importação                                                                                                                                                                   |
| unidadeMedidaDefaultNotaFiscalModal                  | Id da unidade medida default usado nas notas fiscais de modais                                                                                                                                                                             |
| unidadeMedidaDefaultNotaFiscalQuebraTransito         | Id da unidade medida default usado nas notas fiscais de quebras de transito                                                                                                                                                                |
| unidadeMedidaDefaultNotaFiscalTransferencia          | Id da unidade medida default usado nas notas fiscais de quebras de transferencia                                                                                                                                                           |
| unidadeMedidaDefaultPesoOrigemModalFerroviario       | Id da unidade medida default no peso de origem de modal ferroviário                                                                                                                                                                        |
| unidadeMedidaDefaultPesoOrigemModalRodoviario        | Id da unidade medida default no peso de origem de modal rodoviário                                                                                                                                                                         |
| unidadeMedidaDefaultRegistroExportacao               | Id da unidade medida default da carga do registro de exportação                                                                                                                                                                            |
| unidadeMedidaPesoTicket                              | Id da unidade de medida que será considerada para exibir as pesagens nos tickets de pesagem                                                                                                                                                |
| usaDocumentacaoPortuaria                             | Indica se será usada documentação portuária de navios. Caso positivo, será validada a existência da documentação durante encerramento das estadas de navio                                                                                 |
| usaEstadaOutroProdutoNoPlanejamento                  | Indica se pode ser usada estada modal com carga de outro produto no planejamento de um proprietário (true ou false)                                                                                                                        |
| usaEstadaOutroProprietarioNoPlanejamento             | Indica se pode ser usada estada modal com carga de outro proprietário no planejamento de um proprietário (true ou false)                                                                                                                   |
| usaLuzDiaCenario                                     | Indica se serão consideradas as restrições de horários de inicio e fim de luz do dia nas projeções dos cenários de embarque.                                                                                                               |
| usaMareCenario                                       | Indica se serão consideradas as restrições de marés nas projeções dos cenários de embarque.                                                                                                                                                |
| usaRateioCargaDesembarcadaProporcionalDI             | Indica se será usado rateio da carga desembarcada proporcional às Declarações de Importação por proprietário.                                                                                                                              |
| usarDataOrigemDestinoApontamentoDescargaRodoviaria   | Indica se deverá ser usada a data de registro da movimentação como data do apontamento de descarga rodoviária (true or false)                                                                                                              |
| usaRetencao                                          | Parâmetro que informa se haverá uso de retenção de carga ou não no terminal                                                                                                                                                                |
| usaTermoAvariaQuebraPesoCaminhao                     | Indica se deverá ser usado ou não termo de avaria para os modais rodoviaros                                                                                                                                                                |
| usaTermoAvariaQuebraPesoVagao                        | Indica se deverá ser usado ou não termo de avaria para vagões                                                                                                                                                                              |
| usoArvoreFalhaApontamentoTempo                       | Indica se será obrigatório o uso de árvore de falha no apontamento de tempo de equipamentos                                                                                                                                                |
| validacaoAirDraftNavioBerco                          | Indica se deverá ser ou não validado o air draft do navio ou da chegada do navio com os limites do berço, Usado no cadastro de navio, da estada e no cenários d                                                                            |
| validacaoCaladoNavioBerco                            | Indica se será validado o calado do navio no cadastro da estada de navio.                                                                                                                                                                  |
| validacaoComprimentoNavioBerco                       | Indica se será validado o comprimento do navio no cadastro da estada de navio                                                                                                                                                              |
| validacaoDeadweightNavioBerco                        | Indica se deverá ser ou não validado o deadweight do navio ou do TBN com os limites do berço, Usado no cadastro de navio, da estada e no cenários de line-up.                                                                              |
| validacaoLarguraNavioBerco                           | Indica se será validada a largura do navio no cadastro da estada de navio.                                                                                                                                                                 |
| validarSobreposicaoApontamentoProducao               | Indica se deve ocorrer validação de sobreposição de apontamento de produção.                                                                                                                                                               |
| validarSobreposicaoVagoesApontamento                 | Indica se deverá ser validado a sobreposição de sequencias de vagões nos apontamentos de descarga das composições ferroviárias.                                                                                                            |
| valorUmidade                                         | Percentual de desconto padrão de umidade, usado quando for usar umidade na base padrão.                                                                                                                                                    |
| variasAmstrasPorBarcaca                              | Indica se poderá ser registrado mais de uma amostra por barcaça                                                                                                                                                                            |
| variasAmstrasPorComposicaoFerroviaria                | Indica se poderá ser registrado mais de uma amostra por composição ferroviária                                                                                                                                                             |
| variasAmstrasPorEstadaMaritima                       | Indica se poderá ser registrado mais de uma amostra por estada de navio                                                                                                                                                                    |

